

חיים שטורמן מ"און" מעיר:

ברצוני להוסיף, שבמשקים שאין להם "איציק" (יצחק גל) כזה אשר פשוט זוכר הכל, חייבים לפתח שיטות ניהול צפיה ממוסדות יותר. למדריכי ש.ה.מ. יש היום הצעות טובות ומסודרות ובמשקים רבים הן פועלות לשביעות רצון העובדים, המזריעים והפרות – והפוריות עולה בהתאם. עיקרה של השיטה: לפחות 3 תצפיות ביום, בנות $\frac{1}{2}$ שעה כל אחת, גל קבוצה, "מינוי" צופה כחלק מיום העבודה והנהגת תורנות צפיה בערב, וכן הנהגת דף רישום מפורט. כאשר שיטה זו מונהגת – אפשר להעזי ולהזריע רק דרישות בטוחות ועל השכר שבמדיניות זו – בחוברות הבאות.



אינני מזריע פרה בפחות מ-60 יום מההמלטה (ימי מנוחה) ואם הפרה נותנת יותר מ-50 ליטר ליום – אני נותן לה "שאנס" ודוחה אותה עוד יותר. לגבי מבכירות, שהן בעלות מקדם התמדה גבוה עוד יותר, אפשר להתחיל ב-80–90 יום אחר המלטה.

*

ולסיכום – הדרך הבטוחה ביותר היא להזריע פרה בדרישה ברורה, להתאזר בסבלנות ולראות דברים ברורים, לעדכן את המזריע ולהקל עליו על ידי מסירת אינפורמציה מדויקת, להיות ברפת פעמים רבות מבלי לפגוע בחיי היום-יום והמשפחה. הדבר ניתן לביצוע די בקלות.

תכונות תורשתיות בבקר

הקודמת, נביא להלן את הדרגות לשני ערכים אלה כפי שהן נהוגות בספר העדר ההולשטיין-אמריקני.

מלבד הערך "תמיכת העטין", נבדלות התכונות "עטין אחורי" ו"עטין קדמי" כגורמים תורשתיים בעלי חשיבות מובהקת. בהמשך להסברים והתמונות שפורסמו בחוברת

עטין קדמי

דרגה 2. אורך בינוני – "מנופח" במקצת




דרגה 1. אורך בינוני ומחובר היטב



דרגה 5. שבור ו/או לקוי



דרגה 4. "מנופח" או רפה



דרגה 3. קצר

עטין אחורי



דרגה 2. בינוני בגובה וברוחב



דרגה 1. מחובר היטב, גבוה ורחב



דרגה 5, מחובר ברפיון/אושבור



דרגה 4. צר ו"לחוי"



דרגה 3. נמוך

ממוצע שיפוט של פרות הולשטיין-פריזיות
רשומות בספר העדר בארה"ב (%)
בתכונת "עטין קדמי"

צורת העטין,

הדרגה	1	2	3	4	5
שיעורי התכונה	8	61	14	17	1

ממוצע שיפוט של פרות הולשטיין-פריזיות
הרשומות בספר העדר בארה"ב (%)
בתכונת "עטין אחורי"

צורת העטין,

הדרגה	1	2	3	4	5
שיעורי התכונה	11	57	20	10	1

דיווח למחשב

אל לך להשתמש מחדש במספר של
בהמה אשר יצאה את העדר!

יש לך פרה חדשה?

פתח אותה ברשימת פרות חדשות -

ה.מ.ב. 1.

דווח על המלטתה האחרונה בקי 2 או

בה.מ.ב. 6.